

# 逆張りインジ設置方法

## 1.MT4ダウンロード・ログイン

下記リンクから口座開設をお願いします↓

<https://is6.com/ja/register?ib=iyqqz5BJ>

※MT4を必ず選択

※IS6推奨。多彩な入金ボーナスが定期的に行われますのでとてもお得です。

※稼働するPCまたはVPSへMT4をダウンロードしてください。Mac不可,スマホ不可

この段階にて、**MT4**へのログインまで完了させておいてください。

## 2.逆張りインジダウンロード・インストール

### 2-1.ダウンロード


[Indi]をダウンロードしてください。

[https://drive.google.com/file/d/1wjrk8opfo\\_3vb7AkeoZVMwB-SuJ6xgUv/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1wjrk8opfo_3vb7AkeoZVMwB-SuJ6xgUv/view?usp=drive_link)

※稼働するPCまたはVPSへMT4をダウンロードしてください

## 2-2Indiを展開する

- ダウンロードしたIndiファイルにカーソルを当て右クリック
- 「すべて展開(T)...」を押下



- 「展開(E)」を押下  
←  圧縮 (ZIP 形式) フォルダの展開

## 展開先の選択とファイルの展開

ファイルを下のフォルダーに展開する(F):

C:¥Users¥hatid¥Desktop¥Indi

参照(R)...

☒ 完了時に展開されたファイルを表示する(H)

展開(E)

キャンセル

- (表示される方のみ)セキュリティ上で許可する
- 「詳細情報」を押下




- 「実行」を押下
- 「この不明な発行元からのアプリが～許可しますか？」のウィンドにて「はい」を押下

## 2-3.Gyakubariをインストール


「Indi」のファイルから「Jyunbari」のデータをコピーする。

| 名前                                                                                              | 種類       | 圧縮サイズ | パスワード保護 | サイズ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|-----|
|  Gyakubari.ex4 | EX4 ファイル | 11 KB | 無       |     |
|  Jyunbari.ex4  | EX4 ファイル | 22 KB | 無       |     |

MT4を起動させます。



左上の「ファイル」から「データフォルダ」を選択します。



## 「MQL4」を選択


|           |                  |             |      |
|-----------|------------------|-------------|------|
| config    | 2024/07/31 20:36 | ファイル フォルダー  |      |
| history   | 2024/07/25 11:32 | ファイル フォルダー  |      |
| logs      | 2024/12/12 0:22  | ファイル フォルダー  |      |
| MQL4      | 2024/07/22 16:58 | ファイル フォルダー  |      |
| profiles  | 2024/11/13 15:39 | ファイル フォルダー  |      |
| templates | 2024/10/08 11:27 | ファイル フォルダー  |      |
| tester    | 2024/12/11 15:51 | ファイル フォルダー  |      |
| origin    | 2024/07/22 16:58 | テキスト ドキュメント | 1 KB |

## 「indicators」を選択

| 名前         | 更新日時             | 種類         | サイズ |
|------------|------------------|------------|-----|
| Experts    | 2024/12/11 15:48 | ファイル フォルダー |     |
| Files      | 2024/12/11 22:47 | ファイル フォルダー |     |
| Images     | 2024/07/22 16:58 | ファイル フォルダー |     |
| Include    | 2024/07/22 16:58 | ファイル フォルダー |     |
| Indicators | 2024/12/11 11:56 | ファイル フォルダー |     |
| Libraries  | 2024/07/22 16:58 | ファイル フォルダー |     |
| Logs       | 2024/12/11 11:48 | ファイル フォルダー |     |
| Presets    | 2024/07/22 16:58 | ファイル フォルダー |     |
| Projects   | 2024/07/22 16:58 | ファイル フォルダー |     |

## 「indicators」上にて右クリックで「貼り付け」をクリック


| 名前                 | 更新日時            | 種類               | サイズ   |
|--------------------|-----------------|------------------|-------|
| [Redacted]         | 2021/07/26 2:39 | ショートカット          | 1 KB  |
| [Redacted]         | 2021/07/26 2:39 | ショートカット          | 1 KB  |
| [Redacted]         | 2021/06/22 8:57 | EX4 ファイル         | 46 KB |
| MACD Sample.ex4    | 2021/07/26 2:28 | EX4 ファイル         | 11 KB |
| MACD Sample.mq4    | 2021/07/26 2:28 | MQL4 Source File | 7 KB  |
| Moving Average.ex4 | 2021/07/26 2:28 | EX4 ファイル         | 15 KB |
| Moving Average.mq4 | 2021/07/26 2:28 | MQL4 Source File | 6 KB  |
| mqldata.dat        | 2021/07/26 2:28 | DAT ファイル         | 4 KB  |



一度データフォルダウィンドを「×」で閉じます。

貼り付け後、ウィンドウを×で閉じ、MT4を再起動します。

再起動後ナビゲータのインディケータのところに「Gyakubari」が表示されていれば問題ありません。




### 3.順張りインジの設置

#### 3-1.通貨ペアの表示




#### 3-2.XAUUSD.std,チャートを表示させる

「表示」から「通貨ペアリスト」を押下します



spot Metals stdを選択してください。

画面左上、ファイルタブの下側のボタンをクリック




spot Metals stdをクリック

XAUUSD.stdのチャートを選択してクリックして表示されたことを確認して下さい。

### 3-3.チャートの表示を1分足に変更する

XAUUSD.stdのチャートをクリックし、「M1」を押下(1分足の表示)

※1分足以外では挿入できません。





※画像は本来、XAUUSD.stdになります。

ここで一度MT4を画面右上の「×」で閉じ、再度立ち上げ直しましょう！

### 3-4.Gyakubariの挿入

チャートをクリックしインジケータの左側の「+」をクリックし

「Gyakubari」をチャートに。ダブルクリックorドラック&ドロップで入れて下さい。



全般タブをクリックし、

- DLLの使用を許可する

にチェックマークが入っていることを確認

パラメータの入力をクリックし、サインの色変更を必要に応じて行ってください。

| バージョン情報 全般 パラメーターの入力 色の設定 表示選択 |  |      |  |   |
|--------------------------------|--|------|--|---|
| 変数                             |  | 値    |  |   |
| RSI上限値                         |  | 70   |  | 1 |
| RSI下限値                         |  | 30   |  |   |
| 上向きサインの色                       |  | Red  |  | 2 |
| 下向きサインの色                       |  | Blue |  |   |

### ①RSI設定

上限値・下限値を変更することで、サインの精度をコントロールできます。

初期値は(上限80下限20)ですが下記のように変更すると制度調整することができます。

勝率アップ → 上限値85 下限値15  
エントリー数アップ → 上限値75 下限値25

### ②サインの色変更

ここでは、サイン(矢印)の色変更が可能です。

チャートの背景に合わせて、見やすい色に変更頂けます。

損切りは直近高値・安値に置き、損益比1:1or1:2で設定する。