爆益EA2設置方法

1.IS6FXのMT4ダウンロード・ログイン

下記リンクから口座開設お願いします↓ https://is6.com/ja/register?ib=zLjniA4Z ※MT4を必ず選択

※稼働するPCまたはVPSへMT4をダウンロードしてください。Mac不可、スマホ不可

この段階にて、MT4へのログインまで完了させておいてください。

2.爆益EA2のダウンロード・インストール


2-1.EAのダウンロード

Bakueki EAをダウンロードしてください。 https://drive.google.com/file/d/1PtftylQCUpF1mizM6CpvvmlE0BIAQ7oy/view?usp=sharing

※稼働するPCまたはVPSへMT4をダウンロードしてください

2-2Bakueki EAを展開する

- ダウンロードしたBakueki EA.zipファイルにカーソルを当て右クリック
- 「すべて展開(T)…」を押下



● 「展開(E)」を押下

展開先の選択とファイルの展開

ファイルを下のフォルダーに展開する(F):

C:¥Users¥hatid¥Desktop¥Bakueki EA

参照(R)...

☑ 完了時に展開されたファイルを表示する(H)

展開(E)

キャンセル

(表示される方のみ)セキュリティ上で許可する

「詳細情報」を押下

Windows によって PC が保護されました た Microsoft Defender SmartScreen は認識されないアプリの起動を停止しました。このアプリを実行すると、PC が危険にさらされる可能性があります。 詳細情報

- •「実行」を押下
- ·「この不明な発行元からのアプリが~許可しますか?」のウィンドにて「はい」を押下

2-3.Bakueki EAをインストール

「Bakueki EA」のファイルから「Bakueki2.ex4」のデータをコピーする。

MT4を起動させます。




左上の「ファイル」から「データフォルダ」を選択します。



「MQL4」を選択




「Experts」を選択



「Experts」上にて右クリックで「貼り付け」をクリック





一度データフォルダウィンドを「×」で閉じます。


貼り付け後、ウィンドウを×で閉じ、MT4を再起動します。

再起動後ナビゲータのエキスパートアドバイザのところに「Bakueki2」が表示されていれば問題ありません。




3.Bakueki EAの設置

3-1.通貨ペアの表示



3-2.XAUUSD.stdチャートを表示させる

「表示」から「通貨ペアリスト」を押下します



spot Metals stdを選択してください。

画面左上、ファイルタブの下側のボタンをクリック




spot Metals stdをクリック

XAUUSD.stdのチャートを選択してクリックして表示されたことを確認して下さい。

3-3.チャートの表示を1分足に変更する

XAUUSD.stdのチャートをクリックし、「M1」を押下(1分足の表示)

※1分足以外では挿入できません。



※画像は本来、XAUUSD.stdになります。

3-4.EAを表示できる状態にする


「ツールタブ」をクリックし「オプション(O)」をクリック



「エキスパートアドバイザー」を押下し

- 自動売買を許可する
- DLLの使用を許可する

上記2つにチェックマークを付け「OK」を押下



ここで一度MT4を画面右上の「×」で閉じ、再度立ち上げ直しましょう!

3-5 Bakueki2の挿入

チャートをクリックしエキスパートアドバイザの左側の「+」をクリックし


「Bakueki1」ををダブルクリックorドラック&ドロップで入れて下さい。



全般タブをクリックし、

- 自動売買を許可する
- DLLの使用を許可する

にチェックマークが入っていることを確認



必要に応じてパラメーターの入力から設定を変更してください。

パージョン情報 全般 パラメーターの入力 仕様	
変数	値
₩ lot	0.01
★ ナンビンロジックの調整 (1~10まで)	1.0 2

①ロット

こちらで初期ロットを設定できます。 ナンピンロジックの調整の数値にもよりますがデフォルトだと 10万円につき0.01ロットで設定お願いします。

②ナンピンロジックの調整

こちらでナンピン幅の設定ができます。

例えば初期値「1」を基準に「2」だと幅が倍、「3」初期値の3倍となります。

幅に関しては単純なロジックではないので、数値を上げていけばリスクが下がると認識していただけたらと思います。

ちなみに1以下「0.5」なども設定できますので、リスクとリターンを上げたい方は是非調整していただけたらと思います。

3-5.チェック

申請した口座番号と同一か確認お願いします。

正常の場合



エラーの場合


にこちゃんマークがチャートをクリックしたら消えます。

- ・申請して口座番号が間違っている
- ・データフォルダに正しくシステムが配置できていない
- ・時間足が間違っている

などの可能性があります

4.注意点

- EAを設置したチャートで時間足は変更しないようにしてください →EAの設定が飛びます
- 手動にてEAがエントリーしたトレードを決済可能ですが、場合によっては他の同管理ポジションへ影響しますので、手動で決済する際はEAをOFFしてください。



自動売買のボタンをクリックし操作できます。

青→自動売買ON

赤→自動売買OFF

● MT4のアプリケーションは稼働したまま(画面はとじない状態)でお願いいたします。 MT4が稼働していない、稼働しているハードウェアはONの状態が必須です。 ※VPSで稼働している方は、VPSに接続しているPCの電源はOFFでも問題ありません。